맥랜 6.2 사용 방법입니다.

우선 맥랜을 설치하실 경우에 바이러스 관련 프로그램이 설치 되어 있다면, 종료하신후 설치해야 됩니다.

맥랜 6.2를 실행하시면 다음과 같은 대화창 순으로 뜹니다.
설명이 부족 하더라도 양해 바랍니다.
참고로 맥랜 6.2는 Windows98버전 용이므로 Win2k, WinNT에서는 설치가 안 됩니다.
만약에 Win2k or WinNT버전에서 사용을 원하시거나, 맥 1대와 아범 여러대의 공유를 원하신다면 DAVE를 사용하시는게 올바른 방법이라 생각 되네요…

우선 맥랜을 실행하시면 <그림 1>의 화면이 나타날 것입니다.
<그림 1>


WinZip Self-Extractor [MACLAN62.EXE]

Thank you for installing PC MACLAN v6.2

Press the "Setup" button to proceed.

WinZip?Self-Extractor ?Nico Mak Computing, Inc. http://www.winzip.com
Setup
Cancel
About

<그림 1>과 같은 창이 나타나면 Setup 버튼을 누르세요..
그러면 <그림 2>와 같은 창이 생길 것입니다.

<그림 2>


PC MACLAN CD-ROM v6.2
Add/Remove Software
Browse this CD...
Create Floppy Installation Disks

<그림 2>와 같은 창이 생기면, 상단부에 있는 “Add/Remove Software” 버튼을 누르세요.. 그러면 <그림 3>과 같은 창이 나타 났다가 잠시후 <그림 4>의 화면이 나타날것입니다.

<그림 3>


Initializing... Please Wait
PC MACLAN Installer

<그림 4>


Installation Options

Welcome to the PC MACLAN Installer!
This program can install and remove PC MACLAN and all required networking software. Please choose an installation option:

● Standard Installation
○ Custom Installation
○ Uninstall

< Back
Continue
Cancel

<그림 4>의 창이 나타나면 상단부분에 있는 “Standard Installation” 을 선택하신후 하단부 중앙에 있는 “Continue” 버튼을 누르세요….
그러면 잠시후 <그림 5>의 화면이 나타날 것입니다.

<그림 5>


Enter user information

User name: 남수진

Company name: [주]알파브레인

Serial number (leave blank for demo

OK
Cancel

<그림 5>의 화면이 나타나면 “User name”, “Company name” “Serial number”를 적으신후 하단부에 있는 “OK”버튼을 누르시면 됩니다.
- 참고로 시리얼 번호는 압축을 푸신 폴더에 텍스트 파일로 저장되어 있습니다. ?

위와 같이 작업 하신 후에 <그림 6> 부터 <그림 9>까지의 창이 나타나면 모두 승인하여 주

시면 됩니다…

<그림 6>


Installation Complete

Changes have been logged to:

C:₩atinstal.log

Would you like to view the changes before exiting?

예(Y)
아니오(N)

<그림 7>


Installation Complete

All files have been successfully installed.

PC MACLAN files are located on:
c:₩maclan6

To run PC MACLAN, the AppleTalk protocol and client must be added using the Network Control Panel.

확인

<그림 8>


Installation Complete

Install has successfully installed PC MACLAN and will now update your Network configuration to support Miramar's protocol and client. The Network Control Panel will be handled for you, but you must respond to any additional dialogs which appear.

확인

<그림 9>


Installation Complete

Please do not remove the installation disk until you are prompted to restart your machine.

확인

<그림 9> 까지의 작업 진행후에 반드시 컴퓨터를 재부팅 하셔야 합니다.
컴퓨터가 재부팅 되고 난 후에, ,<그림 10>과 같이 내컴퓨터 \ C \ maclan6의 폴더를 찾으셔서 여시면 됩니다.

<그림 10>


로컬 디스크 (C:)
파일(F) 편집(E) 보기(V) 즐겨찾기(A) 도구(T) 도움
뒤로 검색 폴더 목록보기
주소(D) 로컬 디스크 (C:) 이동
(HNC)
HPDESK
KPCMS
maclan6
My Documents
My Music
Program Files
UNITEL2000
Westwood
WINDOWS
Windows Update S...
WinME
WORK
atinstal.log
AUTOEXE...
24 개체(및 숨김 파일: 9) 138MB
내 컴퓨터

폴더를 여시면 <그림 11>과 같은 파일들이 보이실 것 입니다.

<그림 11>


maclan6
파일(F) 편집(E) 보기(V) 즐겨찾기(A) 도구(T) 도움
뒤로 검색 폴더 목록보기
주소(D) maclan6 이동
APLWCOB1.PPD
APLWGRI2...
APLWSEL...
APTOLL...
APTOLL...
ATMsg.exe
atputil.exe
ATSERVE...
ATSPOOL...
Ctree32.dll
DEFPRTR...
GATORPR...
ReadMe.txt
uninstll.exe
14 개체
1.15MB
내 컴퓨터

<그림 11>과 같이 폴더가 열려져 있으시면 폴더의 내용 중에 “ATSERVE…”파일을 찾으신 후에 실행 하십시오….

프로그램을 실행 하시면 <그림 12>와 같은 내용의 창이 나타 납니다.

<그림 12>


PC MACLAN Console
Server
Configure
Help

Server name: PC MACLAN
Status: Not running

<그림 12>와 같은 창이 나타나게 되면 좌측의 아이콘부터 시작하여 4번째 아이콘만 선택하여 눌러주시면 <그림 13>과 같은 창이 나타날 것입니다.

<그림 13>


Share Directories
A:
C:
D:
C:₩
_RESTORE
HNC
HPDESK
KPCMS
maclan6
Currently shared:
Path:
Done
Share...
Unshare
Help

<그림 13>의 창의 내용은 아범의 폴더중 맥과의 공유시킬 폴더를 지정 하는 곳입니다. 맥과의 공유를 원하시는 폴더를 선택하면 <그림 14>와 같이 하단부의 버튼중 비활성화 되어있던 “Share…”버튼이 활성화 상태로 됩니다.

<그림 14>


Share Directories
A:
C:
D:
maclan6
My Documents
My Music
Program Files
RECYCLED
UNITEL2000
Currently shared:
Path:
Done
Share...
Unshare
Help

<그림 14>에서 활성화 상태로 되어있는 “Share…” 버튼을 누르시면 <그림 15>와 같은 창이 나타 납니다.

<그림 15>



Shared Directory

Path: C:₩My Documents

Seen as: My Documents

☐ Read Only

Privileges:		See folders	See files	Make changes
Owner:	<any user>	☑	☑	☑
Group:	<none>	☐	☐	☐
Everyone:		☐	☐	☐

☐ Make all currently enclosed folders like this one

<그림 15>의 창이 나타나면 맥과 공유에 대한 설정을 하시면 됩니다.

<그림 15>의 내용은 맥과 맥의 공유를 하신적이 있으시다면 쉽게 이해하실 것 입니다.

<그림 15>에 대한 설정을 하신후 하단부의 버튼중 “OK”버튼을 누르시면 <그림 16>과 같은 내용의 창니 뜰 것입니다.

<그림 16>



Share Directories

A: C: D:

maclan6
My Documents "My Documents"
My Music
Program Files
RECYCLED
UNITEL2000

Currently shared:	Path:
My Documents	C:₩My Documents

<그림 16>과 같이 “Currently shared: “란에 공유를 원하던 폴더가 생성 되었는지를 확인하신후에 하단부분의 “Done”을 누르십시오…

만약, 위의 그림 <그림 16>과 같이 원하던 폴더가 생성이 안되었을 경우 <그림 12>의 내용부터 다시 확인 하시면 됩니다.

<그림 16>의 “Done” 버튼을 누르시면 <그림 12>의 화면으로 되돌아 옵니다.

<그림 12>



Server name: PC MACLAN
Status: Not running

위와 같이 설정 하신 후에 <그림 12>의 아이콘 중, 맨 좌측에 있는 아이콘을 누르시면 아범에 대한 맥의 공유설정 및 공유가 완료 됩니다.
참고로 맨 좌측에 있는 아이콘을 누르시면 검은 바탕의 아이콘 모양이 우측에 있는 아이콘들의 모양 처럼 밝아 지며, 이 상태가 맥랜에 대한 공유가 끝났다는 것입니다.
맥랜에 대한 공유 설정은 1번만 하여 주시면 되며, 그 다음 부터는 맥랜을 실행하여 맨 좌측에 있는 아이콘을 누르시면 됩니다.

또한 맥랜은 맥과 아범, 아범과 맥의 파일 공유를 지원 함으로,
맥의 공유 설정은 맥과 맥의 공유 방법대로 설정 하여 주시면 되며
맥에서 아범의 공유폴더를 불러 오실 때에는 애플메뉴의 선택자를 통하여 불러 오실 수 있으며, 맥에 대한 공유를 설정 하셨다면 아범대 아범의 공유를 하는 방식으로 파일을 공유하시면 됩니다.

장 시간 동안 설명 드린 내용이 도움이 되었으면 합니다.
설명이 너무 부족하죠……
그럼……

첫 장에서 설명드린 "DAVE"란 프로그램이 필요 하시면 연락 주세요…..